

Rillsoft Project - Руководство по установке

Данное руководство проведет Вас шаг за шагом через всю установку Rillsoft Project. Перед началом установки обратите внимание на следующие **требования**:


- Установка и работа Rillsoft Project возможны на следующих операционных системах:
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows 10
 - Windows 12
- Для проведения установки необходимы администраторские права
- При установке Rillsoft Project в сети сетевые диски должны иметь одинаковые буквенные обозначения.
- Программа устанавливается для всех пользователей, имеющих доступ к Вашему компьютеру
- **Floating** установка производится также как и **единичная установка** и для обоих видов установки используется один и тот же Setup.
- Основными **требованиями для Floating** установки являются:
 - папка для пользовательских данных должна находиться в сети и быть открытой для использования
 - обычные пользователи Rillsoft должны иметь право на запись и чтение для этой папки.

Шаг 1


Скачайте самораспаковывающийся архивный файл с нашего сервера

<http://www.rillsoft.ru/download/rp81ru.exe>


и распакуйте его на Вашем компьютере. Если у Вас не деактивирована функция автостарта, установка стартует автоматически. В противном случае выберите установочный файл rp81ru.exe.



Если Вы работаете под **Windows 7, 8 или 10**, то при активном User acces management Вы получите сообщение о старте приложения gr81ru.exe и верифицированном производителе Rillsoft GmbH. Подтвердите пожалуйста разрешение на выполнение.




Когда Setup закончит подготовку к установке Вы увидите следующий экран. Подтвердите продолжение инсталляции, нажав клавишу **Далее**.



Шаг 2


Прочтите пожалуйста лицензионное соглашение. Если Вы согласны с ним, отметьте флажком **Я принимаю условия данного лицензионного соглашения** и нажмите клавишу **Далее**.

Если Вы не согласны с лицензионным соглашением, прервите пожалуйста инсталляцию Rillsoft Project.



Шаг 3


На экране для **папки исполняемых файлов** введите путь и имя папки, куда Вы хотите положить исполняемые программные файлы.




С помощью клавиши **Обзор** Вы можете изменить папку назначения для программных файлов. Возможно при необходимости ведение сетевого пути. Подтвердите выбор папки нажатием клавиши **Далее**.

Шаг 4

На экране **Папка данных** введите папку, где должны храниться **пользовательские данные** (проекты, шаблоны, отчеты и файл пула ресурсов).




Нажав клавишу **Обзор** Вы можете изменить целевую папку для данных. При этом возникнет следующий экран. Где Вы можете выбрать папку из списка или ввести вручную..



Нажмите клавишу **ОК** для подтверждения выбора.

Важно для Floating инсталляции!

При Floating инсталляции на клиенте укажите пожалуйста здесь **сетевой путь** и **имя открытой** для использования **папки пользовательских данных** (указание на это стоит в начале руководства по инсталляции).



Все представленные на экранах имена папок даны только в качестве примера и не являются требованием как имена целевых папок.


Альтернатива: Инсталляция Floating лицензии локально

Вы можете папку пользовательских данных установить локально при инсталляции, к примеру, на **C:**. При первом старте Rillsoft Project выберите пункт **Файл > Пул ресурсов > Создать**. В диалоге **Сохранить как...** укажите папку с сетевым путем, которую Вы будете использовать в качестве папки пользовательских данных. В поле **Названия файла** введите RillPrj. В заключение нажмите **ОК**.


Переход от локально пути на сетевой путь

Если Вы установили по каким либо причинам папку пользовательских данных и уже сохранили какую либо информацию в пуле ресурсов, например, при тестировании программы, Вы можете в любое время перейти от локального хранения папки пользовательских данных к сетевому.

Для этого скопируйте Ваш файл пула ресурсов из локальной папки, его местонахождение всегда указано в левом углу статусной строки.




И положите этот файл в выбранную Вами папку с сетевым путем. Затем используя меню **Файл > Пул ресурсов > Файл > Выбрать** выберите Ваш пул ресурсов из сети.



Шаг 5

Подтвердите Ваш выбор папки пользовательских данных клавишей **Далее** и нажмите после этого **Начать**.




Вы получите сообщение, что идет процесс инсталляции.

Шаг 6

После успешной инсталляции закройте программу установки, нажав клавишу **Готово**.

Если помечена опция Start Rillsoft Project, программа сразу стартует.



Если Вы в аервый раз запускаете **тестовую версию**, возникнет окно Выбора версий.

Version Auswahl

В испытательный период Вы можете тестировать все версии Rillsoft Project для того чтобы выбрать наиболее подходящую для Вас.

<input type="radio"/> Freeware	ограничивается календарным планированием и только для использования в личных, некоммерческих целях. <u>Включите сразу Freeware</u>
<input type="radio"/> Light	предлагает профессиональное календарное планирование, контроль стоимости и исполнения проекта, а также план-факт сравнение.
<input type="radio"/> Standard	включает все возможности Light версии плюс возможность планирования ресурсов в виде команд, материалов, оборудования и оптимизацию загрузки ресурсов.
<input type="radio"/> Professional	включает все возможности Standard версии плюс возможность использования ролей и персонала при планировании людских ресурсов, автоматическое назначение персонала на работы по заданным ролям.
<input checked="" type="radio"/> Enterprise	включает все возможности Professional версии плюс возможность расчета баланса(спрос - предложение) по персоналу и оборудованию.

Не задавать этот вопрос в дальнейшем.

OK